## Windows 11 初期設定手順

## 2025-04-11版

初期設定作業における注意点等

1. 初期設定中は、電源(コンセント)に接続した状態で行ってください。

2. この手順は、Windows 11 Home/Pro でのローカルアカウントを作成する方法での初期設定手順です。

大学の授業・業務での使用においては、Microsoft アカウントで設定するより、ローカル アカウントで設定した方が、良い場合があります。 <u>例:大学で契約している Microsoft の各種サービス利用・使用</u> 当該手順では Windows 11 Home で手順を作成しており、エディションの違うパソコンでは、 表示される画面が異なり、説明にない画面が表示される場合があります。 例:Windows Hello など

 この手順で説明している内容・項目は一例(参考例)です。
設定項目・箇所によっては、ご自身の環境に合わせる必要があり、任意の設定が可能な箇所も ございます。

|--|

1) 「国または地域」を選択し、「はい」をクリック

2) 「キーボードレイアウト」を選択し、「はい」をクリック



3) 「2つ目のキーボードレイアウト」追加画面が表示されたら、「スキップ」をクリック



4) 以下の画面が表示されたら、ご自身のネットワーク(有線 LAN または無線 LAN)に接続します。



5) 「ライセンス契約」の画面が表示されたら、内容を熟読後、「同意」をクリックします。

	ライセンス契約をご確認ください。			
	最終更新: 2024 年 4 月			
	マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項			
	Windows オペレーティング システム			
2 mer	お客様の居住地(または法人の場合は主たる業 務地)が米国内である場合は、第11条の拘束力 のある仲裁および集団訴訟の権利放棄に関する 条珥をご確認ください。この規定は、紛争を解 決する方法に影響を及ぼします。			
	このたびはマイクロソフトをお選びいただきありがと うございます。			
	お客様が本 Windows ソフトウェアを取得され た方法に応じて、本文は、(i) お客様のデバイス と共に本ソフトウェアを頒布するデバイス製造 業者またはソフトウェア インストール美者とお 客様の間で、または(ii) お客様が本ソフトウェ アを小売業者から取得された場合は、お客様と			
	同意	1	A	かなっ
	X	(ئ		~)

6) デバイスに名前をつけて「次へ」をクリックします。※「今はスキップ」でも構いません。



7) Windows の更新プログラムが表示されたら、待ってください。



サインインの画面が表示されたら、キーボードの「Shift キー」と「F10 キー」を同時に押します。※F10 が反応しない機種の場合は、キーボードの「Shift キー」と「fn キー」と「F10 キー」を同時に押します。



 コマンドプロンプト(黒い画面)のウインドウが表示されるので、画面中の「>」のあとに 「start ms-cxh:localonly」と入力し、キーボードの「Enter」キーを押してください。



10) ローカルユーザ作成画面が表示されますので、各項目を入力します。パスワードを入力 するとパスワードを忘れた時のために必要な情報を要求されます。 必要事項を入力後、「次へ」をクリックします。

icrosoft アカウント			_		×			
	3							
						-		
このPCのコ	Lーザーを作	成します						
このアカウントが子供また Microsoft アカウントを作成 ンすると、年齢に焦点を当	は 10 代のユーザー向けのフ することを検討してくださ てたプライバシー保護が提(	?カウントの場合は、 <b>[戻る</b> い。若い家族が Microsoft 共されます。	] を選択して : アカウントでロ	グイ				
パスワードを使用する場合 い。	は、覚えやすく、他人から(	は推測されにくいパスワー	ドを選んでくだ	t				
この PC を使うのはだれで	まか?							
ローザー名								
パスワードの安全性を高め	てください。							
パスワードを入力してください								
もう一度パスワードを入力して	ください							
Ģ		戻る(B)	次へ(N)			インイン		I
							I	A
						Ŷ	(1))	

1	Nicrosoft アカウント				-	×				
	パスワードを忘れた場合									
M	セキュリティの質問 1	~					_		×	:
C	このフィールドは必須です									1
ç	答え									
Ľ	このフィールドは必須です									
L	セキュリティの質問 2	~								
L	このフィールドは必須です									
L	答え									
L	このフィールドは必須です									
L	セキュリティの質問 3	~								
L	このフィールドは必須です									
L	答え									
L	このフィールドは必須です									
L.			豆 ス(の)		<sup>次</sup> へ(NI)					
			(日)	L	2014 (IN)		インイン			
									А	かな
							r	<b>(</b> ))		17

11) 以下の画面が表示されたら、電源を切らずに待ってください。



12) デバイスのプライバシー設定の画面が表示されたら設定を行い「同意」をクリックしま す。※はい・いいえの選択は、任意です。

|--|



13) 設定が完了すると、「デスクトップ画面」が表示されます。



14) 「スタート」ボタン - 「設定」の順にクリックします。

•		
	.○ 検索するには、ここに入力します	_
Mileneseifi Belge	ビン留め済み すべてのアフ	· ·
	CC III III III Edge メール カレンダー Microsoft Store フォト	192
	■ 2011 III 2011 IIII 2011 III 2011 I	<b>国</b> &テレビ
	C.	
	おすすめ 記念に Windows セットアップ	
	R aidai-taro	0
C	🖻 🦻 🚄 🗅 🖬 Q 🔚	∧ A 🖫 🕹 2022/10/08 🕚

15) 「システム」メニューの「通知」をクリックします。

$\leftarrow$	設定					×
2	aidai-taro ローカル アカウント	シスラ	ምሪ			
設定   =	の検索 <u>ク</u> システム	G	2	DESKTOP-S12NPJV VMware7,1 名前の変更		
8	Bluetooth とデバイス	V 🔁	<b>Vindows U</b> 最終チェック日日	<b>odate</b> 許 2 分前		
•	ネットワークとインターネット					
/	個人用設定		<b>ディスプレイ</b> モニター、明る	さ、夜間モード、ディスプレイ プロファイル	>	
	アプリ		11.44.17			-
	アカウント	4))	サワント 音量レベル、	出力、入力、サウンド デバイス	>	
3	時刻と言語		通知			ר
•	ゲーム	ι,	アプリとシスラ	ムでのアラート	>	J
*	アクセシビリティ	Δ	集中モード		,	
	プライバシーとセキュリティ	0	通知、自動	見則	Í	
6	Windows Update	Ċ	電源 フリーブ パッ	〒  毎田伊沢 パッテ	>	

16) 下図の赤枠で囲んである箇所のすべてのチェックマークを外します。



以上で、Windows 11 の初期設定は、完了です。