


Windows 11 Pro 初期設定手順


初期設定作業における注意点等

- 1) 初期設定中は、電源（コンセント）に接続した状態で行ってください。
- 2) この手順は、Windows 11 Pro の初期設定手順（ローカルアカウントでの設定方法）です。
大学の授業・業務での使用においては、Microsoft アカウントで設定するより、ローカルアカウントで設定した方が、良い場合があります。
例：大学で契約している Microsoft の各種サービス利用・使用
エディションの違うパソコン（Windows 11 Home など）では、表示される画面が異なり、説明がない画面が表示される場合があります。
例：Windows Hello など
- 3) この手順で説明している内容・項目は一例（参考例）です。
設定項目・箇所によっては、ご自身の環境に合わせる必要があり、任意の設定が可能な箇所もございます。


1) 「国または地域」を選択し、「はい」をクリック



2) 「キーボードレイアウト」を選択し、「はい」をクリック




3) 「2つ目のキーボードレイアウト」追加画面が表示されたら、「スキップ」をクリック




4) 以下の画面が表示されたら、「インターネットに接続していません。」をクリック




5) 以下の画面が表示されたら、「制限された設定で続行」をクリック




6) 「ライセンス契約」の画面が表示されたら、内容を熟読後、「同意」をクリック




7) デバイス使用者の設定画面が表示されたら、「名前」を入力後、「次へ」をクリック




8) パスワード設定画面が表示されたら、「パスワード」を入力後、「次へ」をクリック





9) パスワード確認画面が表示されたら、「パスワード」を再入力し、「次へ」をクリック




10) 「セキュリティの質問」1・2・3を設定し、「次へ」をクリック







- 11) デバイスのプライバシー設定の画面が表示されたら、設定を行い、「次へ」をクリック
※はい・いいえの選択は、任意です。




- 12) 設定が完了するまで、電源を切らずに待ってください。



13) 設定が完了すると、「デスクトップ画面」が表示されます。



14) 「スタート」ボタン - 「設定」の順にクリック



15) 「通知」をクリック



16) 下図の赤枠で囲んである 2箇所のチェックマークを外す。



以上で、Windows 11 Pro の初期設定は、完了です