



ダイナミック PSK で exe ファイルが実行できない場合の手順

20131219

- ① 「https://zd.e-catv.ne.jp/activate」に接続し、ログイン。



- ② 自動で exe ファイルをダウンロードしようとするが、無視し、下図赤枠部分を選択する。



- ③ 「Network key」欄の文字列を全てコピーする。



RUCKUS WIRELESS Corporate WLAN Configuration

To set up your wireless network connection, follow these steps:

- Use this following configuration generated for you to set up your wireless access:

| | |
|------------------------|---|
| Network Name | eunet-dpsk |
| SSID | eunet-dpsk |
| Network Authentication | WPA2-PSK |
| Data Encryption | AES |
| Network key | I G o * T ? F e \$ F b U] s F 0 8 D ` 5 k P - |


You also have access to the following WLANs

- [eunet-dpsk_ex](#)

To download the auto activation script, [click here](#)

Powered by Ruckus Wireless

- ④ キャンパス外での接続の場合、下図赤枠部分を選択し、表示された「Network key」欄の文字列を全てコピーする。



RUCKUS WIRELESS Corporate WLAN Configuration

To set up your wireless network connection, follow these steps:

- Use this following configuration generated for you to set up your wireless access:

| | |
|------------------------|---|
| Network Name | eunet-dpsk |
| SSID | eunet-dpsk |
| Network Authentication | WPA2-PSK |
| Data Encryption | AES |
| Network key | I G o * T ? F e \$ F b U] s F 0 8 D ` 5 k P - |

You also have access to the following WLANs

- [eunet-dpsk_ex](#)

| | |
|------------------------|--|
| Network Name | eunet-dpsk_ex |
| SSID | eunet-dpsk_ex |
| Network Authentication | WPA2-PSK |
| Data Encryption | AES |
| Network key | b z e S O A (% ! @ _ O D 2 y 0 ` } # * ! j d I S P 8 A U 7 * r H I Z V C , B d x m B |

To download the auto activation script, [click here](#)

Powered by Ruckus Wireless

- ⑤ SSID「eunet-dpsk」または「eunet-dpsk_ex」を選択し、セキュリティーキーにコピーした文字列を貼り付け、接続する。