



# ハイレックス(ハイブリッド)型遠隔講義をするには ～機器接続・設定

1

PC とカメラ [USB 3.1] 、  
PC とプロジェクター [HDMI]  
をつなぐ



ステージ上操作台



制御用PC (持ち込み)



【カメラ】  
Aver VC520 Pro



リモコンで操作  
してください  
※自動追尾機能  
があります

2

電源を入れる  
スクリーン (左・右) を下ろす




【機器主電源】(収納庫内AVボックス)




【プロジェクター電源】  
【スクリーン操作ボタン】(操作台)

※左右にあります



3

プロジェクターの表示切替ボタン  
を選択する



【プロジェクター】

Web  
会議

に設定

4


映像音声入出力機器の  
電源を入れる



【映像音声入出力機器】

🎤 : 青に設定

📞 : 緑に設定





【有線マイク】  
(操作台)

※無線マイクもあります

# 5

## Zoomの設定をする



1. Zoomを起動する
2. 下部左側のミュート ^ をクリック
3. オーディオ設定をクリック
4. >ビデオで 設定し  
映っていることを確認する

カメラ：Aver VC520 Pro

5. 設定 > オーディオで 設定する

スピーカー：エコーキャンセルスピーカーフォン  
(3- Aver VC520 Pro)

マイク：エコーキャンセルスピーカーフォン  
(3- Aver VC520 Pro)

6. テストする

スピーカー

- ・室内のスピーカーから音が出ているかどうか
- ・出力レベルのゲージを確認する


マイク

- ・音を拾っているかどうか入力レベルのゲージを確認する

できない場合は、PCの設定も確認してください  
(設定 > システム > サウンド)

5'


## Teamsの設定をする



## Windowsの場合

1. Teamsを起動する
2. 上部右側のユーザーアイコンをクリック
3. 設定⚙️をクリック
4. 設定を表示して、左側の「デバイス」をクリック
  - ・オーディオデバイス： Aver VC520 Pro
  - ・スピーカー： エコキャンセルスピーカーフォン (Aver VC520 Pro)
  - ・マイク： エコキャンセルスピーカーフォン (Aver VC520 Pro)
  - ・カメラ： Aver VC520 Pro
5. テストする
  - ・スピーカー： 室内のスピーカーから音が出ているかどうか
  - ・マイク： 音を拾っているかどうか **ゲージ**を確認する

できない場合は、PCの設定も確認してください  
(設定 > システム > サウンド)



## Macの場合

1. Teamsを起動する
3. その他...をクリック
4. 「デバイスの設定」をクリック
  - ・オーディオデバイス： Aver VC520 Pro
  - ・スピーカー： Aver VC520 Pro
  - ・マイク： Aver VC520 Pro
  - ・カメラ： Aver VC520 Pro
5. テストする
  - ・スピーカー： 室内のスピーカーから音が出ているかどうか
  - ・マイク： 音を拾っているかどうか **ゲージ**を確認する

できない場合は、PCの設定も確認してください  
(システム設定 > サウンド)